


TATRA 815 S3

MINIBOX ABC

tvarujte pérování - díl 10 - a nalepte jej na díl 9.

Základem podvozku je **páteřový rám s poloosami**. Díly 11, 12, 13 a kousky obroušené špejle (ø 2,5 mm), dlouhé 41 mm - 1x, 11 mm - 1x, 10 mm - 6x, natřete na černo. Na schéma 1.1 v návodné kresbě přišpendlete slepené díly 11 a 12. Nyní k nim přilepte všechny špejle, nejprve obě delší, pak kratší. Pozor!



V dnešním ábčku pokračujeme dalším autíčkem s modelovým podvozkem do série MINIBOX.

Díly si nejdříve nahrubo obstrihněte, potom je narýhujte a nakonec načisto vystříh- něte. Takto připravené díly postupně lepte podle pořadí čísel na chlopních. Pozor, žádné díly ve vystřihovance (mimo díly 7, 8 a 24) nepodlepujte.

Složitější verze: Začnete slepením **podvozku**. Pokud se nepodaří, nevádí, můžete si postavit jednodušší verzi miniboxu. Připravte díl 9, budete-li stavět funkční sklápění, vyřízněte označený otvor a slepte boky - po krok 4. Díl otočte lícem na podložku, přilepte chlopničku z výřezu v přední části otvoru k rubu dílu. K ní nadoraz vlepte vyztužující díl 23 a díl 9 zaklopte. Do vnitřní části otvoru pak vlepte ztužení - opět chlopnička z výřezu - viz návodná kresba. Vy-

špejle nesmějí být vzájemně slepeny, nepatrná mezera není na závadu. Po zaschnutí přilepte díl 13 - spojení zadních os kol. Zkus- te, zda se krátké špejle - poloosy - kývají na- horu a dolů. Nakonec celý páteřový rám přilepte k dílu 10 - na bílé obdélníky.

Sestavení kol. Zde se můžete rozhod- nout pro zadní zdvojená kola (tupláky), nebo kola širší, jednoduchá - stylizovaná. Nařežte si proužky čtvrtky široké 3 mm (6 mm) a na- táčejte je na pracovní špejli tak dlouho, až dostanete průměr kola. Při natáčení prvního kola zjistíte, jakou délku proužku budete po- třebaovat, připravte si je proto i na ostatní ko- la. Proužky se natácejí bez lepení, teprve konec proužku přilepte ke smotku. Na špejli nyní nasuňte vnitřní disk 31 a ke smotku jej přilepte. Celek sejměte z pracovní špejle a přilepte vnější disky - díly 28 a 29. Hotová kola - jejich bílá místa - přetřete černou bar-

vou nebo tuší a nakonec kola „ojezděte“. Ko- la nasadte na pracovní špejli a za mírného tlaku přejíždějte jejich hranami pevnou pod- ložku. Hrany se tím zaoblí. Hotová kola přilepte na nápravy. Dbejte na to, aby stíny na discích byly orientovány jako na dílu 1. Stej- ným způsobem zhotovte i náhradní kolo - dí- ly 30. K připravenému podvozku také přilep- te podložku kabiny 17, zadní nárazník 16 a oba boční díly 14 a 15.

Funkční sklápění. Připravte si obyčejný špendlík, který uštipnutím špičky zkrátíte na 24 mm (viz návodná kresba - díl C). Uštip- nutou špičku pilníčkem zabruste. Pist 27 stočte natěsně podle špendlíku do ruličky a podle návodné kresby pist vlepte do pod- vozku - styk dílů 9 a 23. Spoj nechte dobře proschnout.

Karoserie. Slepte kabínu 2 podle pořadí čísel na chlopních. Korbu začněte dílem 3 slepením boků pomocí chlopni a následným překrytím vnitřními stranami. Potom vlepte podlahu 4 s vnitřní stranou čela korby a kry- tu kabiny. Do dílů 25 a 26 propíchněte otvo- ry. Do otvoru v dílu 25 vložte připravený špendlík C - nyní již pist - a díl přilepte ke kor- bě. Po zaschnutí lepidla na pist nasuňte ztu- žení 26 a dobře jej přilepte.

Připravte si blok držáku náhradního kola vzduchového filtru - díly 19, 20, 21, 22 - a ho- tové náhradní kolo. Ke slepenému dílu 22 přilepte vytvarovaný díl 19. Díl 20 vytvarujte do prstence. Uřízněte si proužek papíru široký 7 mm, stočte jej do ruličky a vložte do dílu 20. Nakonec přilepte víka 2x 21. Vzduchový filtr a náhradní kolo nalepte na blok držáku.

Nyní přilepte korbu. Nejprve zasuňte do válce pist, korbu mějte ve sklopené poloze, lepidlem potřete chlopeň na zadním náraz- níku 16, korbu k ní přilepte a nechte dobře proschnout. Při sklopené korbě přilepte blok náhradního kola se vzduchovým filtrem a poté nalepte na díl 17 kabínu.

Poslední prací je přilepení modelového nárazníku 18, nejprve první dlouhou chlopni a potom oběma boky. Sloupky korby 7, 8 a přívod vzduchu 24 podlepte čtvrtkou, z ru- bu obarvíte příslušnou barvou a přilepte podle návodného obrázku. Složitější model miniboxu máte hotov.

Jednodušší verze: Jednotlivé díly slepte podle pořadí čísel na chlopních a postupně je nalepte na podvozek 1. Ze sady doplňků můžete použít díly 18, 19, 20, 24 a náhradní kolo. Po sestavení máte jednodušší model hotov.

Věříme, že se vám minibox s novými prv- ky líbí a že nebyl pro vás tak náročný, jak vy- padal. Hodně radosti z dalších přírůstků do vaší série MINIBOX vám přeje

Milan Weiner

